ROTEIRO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3

1º PASSO – VERIFIQUE OS REQUISITOS DO SEU EQUIPAMENTO:

- ✓ Sistema operacional: Windows XP (service pack 3) ou Windows 7 (64 bits) ou Windows 8;
- ✓ Navegador Internet Explorer Versão 8 ou superior;
- ✓ Java 7 e suas subversões ou JAVA 8.45
- ✓ Gerenciador de cartão/token instalado (passo 2);
- ✓ Leitora de cartão inteligente, no caso de cartão

2º PASSO – INSTALE O SOFTWARE GERENCIADOR DO CARTÃO INTELIGENTE NO COMPUTADOR EM QUE SERÁ EMITIDO O CERTIFICADO DIGITAL

1. Insira o CD que acompanha o manual de instalação na leitora de CD do seu computador.

2. Execute o programa Safesign clicando duas vezes em “SafeSign.exe”.

2.1. Caso não possua leitor de cd-rom, pode obter os arquivos no endereço: http://www.certificado.caixa.gov.br/, opção Downloads, ***Drivers e Manuais de instalação.***



2.1.1 Escolha o Sistema Gerenciador do Cartão “***Safesign***” conforme o sistema operacional;

SafeSign_3-0-86-64bits.zip - Sistema Gerenciador do Cartão - Safesign versão 3.0.86 para Windows XP 64 bits

Publicado em 15 de dezembro de 2014 / Formato .ZIP / 9716 Kb / 0 downloads

SafeSign_3-0-88-32bits.zip

SafeSign_3-0-88-32bits.zip - Sistema Gerenciador do Cartão - Safesign versão 3.0.88 para Windows XP 32 bits.

Publicado em 15 de dezembro de 2014 / Formato .ZIP / 6382 Kb / 0 downloads

SafeSign_3-0-88-64bits.zip

SafeSign_3-0-88-64bits.zip - Sistema Gerenciador do Cartão - Safesign versão 3.0.88 para Windows XP 64 bits.

Publicado em 15 de dezembro de 2014 / Formato .ZIP / 9732 Kb / 0 downloads

---

2.1.2 Após a identificação do gerenciador, selecione “abrir com o” e ok:



2.1.3 Clicar duas vezes sobre o arquivo



2.1.4 Selecione o idioma desejado e clique em “OK” e na próxima tela, “Avançar”


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Selecione o idioma para instalação a partir das opções a seguir.
Português (Brasileiro)
OK
Cancelar


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Bem-vindo ao InstallShield Wizard do SafeSign 64-bits
O InstallShield Wizard irá instalar o SafeSign 64-bits em seu computador. Para continuar, clique em Avançar.
AVISO: Este progama está protegido por lei de copyright e tratados internacionais.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

2.1.5 Marque a opção “Aceito os termos do contrato de licença” e clique em “Avançar”, “Avançar”, “Avançar”


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Contrato de licença
Leia o contrato de licença a seguir com atenção.
Este Contrato é regido pela lei dos Países Baixos. As partes se empenharão o máximo possível para esclarecer os litígios de comum acordo. Os litígios que não puderem ser dirimidos extrajudicialmente serão, em primeira instância, apresentados perante os tribunais de Arnhem.
Cláusula 13: Disposições finais
As modificações neste Contrato podem ser acordadas exclusivamente por escrito. Se quaisquer das disposições neste Contrato não forem válidas, a validade legal das outras disposições neste Contrato não será afetada, permanecendo as mesmas em pleno vigor.
Aceito os termos do contrato de licença
Não aceito os termos do contrato de licença
InstallShield
< Voltar
Avançar >
Cancelar


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Pasta de destino
Clique em Avançar para instalar nesta pasta ou clique em Alterar para instalar em uma pasta diferente.
Instalar o SafeSign 64-bits em:
C:\ProgramData\A.E.T. Europe B.V.\SafeSign\
Alterar...
InstallShield
< Voltar
Avançar >
Cancelar


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Instalação personalizada
Selecione os recursos do programa que deseja instalar.
Clique em um ícone na lista abaixo para alterar a maneira como um recurso é instalado.
PKCS #11
Caixas de diálogo comuns do SafeSign
CSP
Documentação
Suporte em idioma local
Instala o SafeSign no Firefox
Instala o SafeSign no Entrust
64-bits components
CSP
Descrição do recurso
Suporte criptográfico para Firefox, Mozilla, Netscape e outros produtos de biblioteca de reconhecimento PKCS #11
Este recurso requer 3020Kb na unidade de disco rígido.
Instalar em:
Alterar...
InstallShield
Ajuda
Espaço
< Voltar
Avançar >
Cancelar

2.1.6 Clique em “Instalar” e “Concluir”


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Pronto para instalar o programa
O assistente está pronto para iniciar a instalação.
Clique em Instalar para iniciar a instalação.
Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, clique em Voltar. Clique em Cancelar para sair do assistente.
InstallShield
< Voltar
Instalar
Cancelar


SafeSign 64-bits - InstallShield Wizard
Conclusão do InstallShield Wizard do SafeSign 64-bits
O InstallShield Wizard instalou com sucesso o SafeSign 64-bits. Clique em Concluir para sair do InstallShield Wizard.
< Voltar
Concluir
Cancelar

3º PASSO – PREPARE O CARTÃO INTELIGENTE PARA GRAVAR O CERTIFICADO DIGITAL: GRAVAÇÃO DAS SENHAS PIN E PUK NO CARTÃO

1. Inserir o cartão na leitora e localizar o aplicativo denominado "***Administração de Token***" no seu computador;

2. Na barra de tarefas, escolha a opção Token → Inicializar token;



3. Na tela exibida, digitar os dados solicitados:

   - Rótulo do Token
   - Introduza o PUK → Confirmar PUK
   - Introduzir PIN → Confirmar PIN e clique no botão **"OK".**



4. Aguardar a finalização;





5. Ao finalizar esta operação o cartão inteligente está pronto para a gravação do certificado digital.

Atenção:
As senhas PUK e PIN devem ser criadas pelo usuário, observando o seguinte padrão: Mínimo 6 e máximo 16 caracteres, Senhas alfanuméricas (mínimo uma letra maiúscula e uma minúscula e um número), não são aceitos padrões repetidos;

Sugere-se que as senhas PIN e PUK sejam diferentes, pois a PIN será utilizada para acessar o cartão, enquanto a PUK só será utilizada em caso de perda ou bloqueio da senha PIN.

4º PASSO – INSTALE NO COMPUTADOR AS CADEIAS DE CERTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS DA CAIXA (AC CAIXA) E AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ BRASILEIRA

1. Acesse no endereço: http://www.certificado.caixa.gov.br/, opção Downloads / Cadeia de Certificados

2 Escolha qual a cadeia pertencente ao tipo do seu certificado

Certificado Digital – Cadeia de certificados
Certificado Digital – Cadeia de certificados - 6 arquivo(s)
ACCAIXAJUSv1.zip
ACCAIXAJUSv1.zip - Cadeia de Certificados Judiciário.
Publicado em 09 de dezembro de 2014 / Formato .ZIP / 2 Kb / 0 downloads
ACCAIXAPJv1.zip
ACCAIXAPJv1.zip - Cadeia de Certificados Pessoa Jurídica.
Publicado em 09 de dezembro de 2014 / Formato .ZIP / 2 Kb / 0 downloads

3 Realize a instalação dos certificados digitais na opção “Cadeia completa de Certificados CAIXA”.

5º PASSO – EMITA SEU CERTIFICADO DIGITAL CAIXA TIPO A3

Atenção:
A senha de revogação deve ser cadastrada no momento da emissão para que o usuário possa revogar o certificado digital em caso de perda ou problemas no cartão.

1. Insira o cartão Identidade Digital Caixa na leitora de cartões;

2. Acesse o site http://www.certificado.caixa.gov.br/ e clique na opção “**Emitir Certificado Digital”** à direita da página;

Identidade Digital
Visão Geral
O que é
Vantagens
Certificados
Como obter
Renove
Downloads
O que é a Identidade Digital
A Identidade Digital é o Certificado Digital da Caixa. Com ele é possível acessar o Conectividade Social e utilizar a internet como meio de comunicação para a disponibilização de diversos serviços com maior segurança, facilidade de acesso e redução de custos, além de garantir autenticidade, a proteção e a validade jurídica de transações e documentos eletrônicos na internet.
Serviços online
Consultar solicitação
Emitir Certificado Digital
Renovar Certificado Digital
Revogar Certificado Digital

- Para certificado de Pessoa Física informe o CPF do titular.
- Para certificado de Pessoa Jurídica ou Equipamento Servidor, informe o CPF do Responsável pelo uso do certificado:

3. Clique em “Procurar”;

4. Identifique o certificado a ser emitido pelo número do Protocolo que foi fornecido no momento da validação presencial na agência e clique em PRONTO PARA EMISSÃO.

5. Gerar Certificado:

- Informe a Senha que foi cadastrada no momento do preenchimento do formulário de solicitação;
- Informe o Código de Emissão que foi fornecido no momento da validação presencial na agência, incluindo hífens;
- Cadastre uma senha de revogação do certificado (mínimo de 8 caracteres, obrigatoriamente deve conter uma letra maiúscula, uma minúscula e um número);
- Repita a senha de revogação no campo Confirmar Senha;
- Digite os caracteres conforme a imagem;
- Clique em Continuar.

CAIXA
O banco que acredita nas pessoas
VOCÊ CLIENTE,
ACESSE SUA CONTA
MENU
REDE DE ATENDIMENTO
SOBRE A CAIXA
CAIXA CULTURAL
DOWNLOADS
OUVIDORIA
FALE CONOSCO
VOLTAR PARA A PÁGINA
ANTERIOR
BOAS-VINDAS
TAMANHO DA FONTE
IDENTIDADE DIGITAL CAIXA
Página principal › Como obter › Gerar Certificado
IDENTIDADES DIGITAIS CAIXA
COMO OBTER
ONDE CONSEGUIR
Gerar Certificado
Protocolo:
Senha (*)
Esqueci minha senha
Código de Emissão(*)
Digite o Código de Emissão no formato: números, letras maiúsculas e traços.
6F4R-UHBP-GQTD-OZMU
Crie uma senha de revogação que será utilizada para revogar o certificado, se necessário. (*)
Atenção: memorize esta senha, pois não poderá ser recuperada.
Confirmação de senha (*):
6 5 H R X
Digite o código acima para concluir a solicitação
6SHRX
CONTINUAR
Perguntas Freqüentes
Glossário
Download de Drivers e Cadeia de Certificados
PRÉ - REQUISITOS
Para emitir ou renovar o Certificado Digital são necessários os seguintes pré-requisitos. Clique aqui.
PASSO A PASSO
1. INFORMAR
2. SELECIONAR
3. CÓDIGO DE EMISSÃO E SENHAS
- Verifique na tela apresentada se número constante no campo "Protocolo" é o mesmo número constante no documento Código para Emissão do seu Certificado Digital recebido na Agência da CAIXA.
- Informe a "Senha de Emissão".
- Informe o "Código de Emissão" constante no documento Código para Emissão do seu Certificado Digital.
- Crie sua "Senha de Revogação" e clique em "CONTINUAR". Esta senha será usada quando você precisar revogar o seu certificado.

6. Na tela Gerar Certificado, clique em CONTINUAR;

7. Digite a senha PIN gravada no cartão, clique OK e aguarde a geração do par de chaves.



8. Na tela Gravar Certificado, clique em GRAVAR.

9. Seu certificado foi gravado com sucesso ao apresentar a tela abaixo:

INFORMAÇÕES:
Suporte Tecnológico
0800.726.0104 ou 3004.1104